

[付録] キーアサイン表

つぎに、各モード、各訓練段階で入力できるキーの一覧を示します。

凡例

- : 入力可能
- △ : マスクボードでマスキングされている
- + : 訓練段階Ⅰの一部の单元では打鍵順制御下で機能させることがある
- : 機能しない

(1) 全てのモードでマスクできないキー

表8-7 各モード、各訓練段階で入力できるキー

キ ー 名	段 階			機 能
	I	II	III	
CTRL + ESC	△	△	○	タクスの切替 (MS - Windows の機能)
GRPH + ESC	△	△	○	タクスの切替 (MS - Windows の機能)
GRPH + TAB	△	△	○	タクスの切替 (MS - Windows の機能)
CTRL + GRPH + DEL	△	△	○	全てのプログラムの強制終了 (MS - Windows の機能)
カナ	○	○	○	カナ入力/ローマ字入力の切替 (ハードウェアの機能)
CAPS	△	△	○	大文字/小文字の切替 (ハードウェアの機能)

(2) 入力モード

① 未入力中 (文字を入力していない状態)

キ ー 名	段 階			機 能
	I	II	III	
ESC	+	○	○	コマンド選択モードに入る (『(3) コマンド選択モード』参照)
INS	+	○	○	挿入モードと上書モードの切替
DEL	+	○	○	挿入モード: カーソル上の文字を削除
BS	+	○	○	挿入モード: カーソル直前の文字を削除 上書モード: カーソル直前の文字を半角スペースに変換
SHIFT+ESC, BS INS, DEL CTRL+BS INS, DEL	-	-	-	
↑、↓、←、→	+	○	○	カーソルの移動
SHIFT+↑,↓,←,→ CTRL+↑,↓,←,→	-	-	-	
カナ	+	○	○	ローマ字入力とカナ入力の切替 (ハードウェアの機能)
数字 (1, 2, 3, 4…)	+	○	○	数値の入力 (『②文字入力中』を参照)
記号 (!, ", #, \$…)	+	○	○	記号の入力 (『②文字入力中』を参照) ※段階 I II では半角記号の入力はできない
アルファベット (A, B, C…)	+	○	○	アルファベットまたはローマ字の入力 (『②文字入力中』を参照)
SHIFT + アルファベット	△	△	○	※段階 I II では大文字の入力はできない
CTRL + アルファベット	-	-	-	
スペース	+	○	○	スペースの入力
f・1~f・9 SHIFT+f・1~f・9 CTRL+f・1~f・7 vf・1~vf・5	-	-	-	
f・10	+	○	○	入力方法の切替 (ATOK8の機能)
SHIFT+f・10	△	△	○	ATOK8メニュー (ATOK8の機能)
CTRL+f・8	△	△	○	辞書の変更 (ATOK8の機能)
CTRL+f・9	△	△	○	固定入力メニュー (ATOK8の機能)
CTRL+f・10	△	△	○	句読点メニュー (ATOK8の機能)

(次ページへ続く)

(前ページから)

キ ー 名	段 階			機 能
	I	II	III	
XFER	△	△	○	半角入力、全角入力の切替 (ATOK8の機能)
SHIFT + XFER CTRL + XFER	-	-	-	
NFER	△	△	○	半角無変換固定入力 (ATOK8の機能)
SHIFT + NFER	△	△	○	全角・半角無変換固定入力の切替 (ATOK8の機能)
CTRL + NFER	△	△	○	全角・半角カタカナ/全角ひらがな固定入力の切替 (ATOK8の機能)
STOP, COPY, TAB ROLL UP, ROLL DOWN HOME CLR, HELP	-	-	-	

② 文字入力中 (変換を行うための文字を入力している状態)

キ ー 名	段 階			機 能
	I	II	III	
スペース	○	○	○	変換開始 (ATOK8の機能)
XFER	△	△	○	変換開始 (ATOK8の機能)
SHIFT + XFER	-	-	-	
CTRL + XFER	-	-	-	
ESC	○	○	○	入力した文字列を全て消去 (ATOK8の機能)
DEL	○	○	○	カーソルの上の1文字を削除
BS	○	○	○	カーソルの直前の文字を削除 (ATOK8の機能)
SHIFT + ESC, BS, INS, DEL CTRL + BS INS, DEL	-	-	-	
←、→	○	○	○	カーソルの移動 (移動した位置に挿入される) (ATOK8の機能)の
↓、リターン	○	○	○	入力した文字列を変換しないで確定 (ATOK8の機能)
SHIFT + ↓	△	△	○	入力した文字列の先頭の1文字を変換しないで確定
SHIFT + ↑、←、→	-	-	-	
CTRL + ←、→	△	△	○	カーソルの移動 (ATOK8の機能)
CTRL + ↑、↓	-	-	-	
カナ	+	○	○	ローマ字入力とカナ入力の切替 (ハードウェアの機能)
数字 (1, 2, 3, 4...)	+	○	○	数値の入力
記号 (!, ", #, \$...)	+	○	○	記号の入力 ※段階 I II では半角の記号は入力できない
アルファベット (A, B, C...)	+	○	○	アルファベットまたはローマ字の入力
SHIFT + アルファベット	△	△	○	※段階 I II では大文字の入力はできない
CTRL + アルファベット	-	-	-	
f・1 ~ f・5	△	△	○	辞書 1~5 を使用した変換 (ATOK8の機能)
SHIFT + f・1 ~ f・5	△	△	○	辞書 6~0 を使用した変換 (ATOK8の機能)
CTRL + f・1 ~ f・5	-	-	-	
f・6	○	○	○	入力した文字列をひらがな変換 (ATOK8の機能)
f・7	○	○	○	入力した文字列をカタカナ変換 (ATOK8の機能)
f・8	○	○	○	入力した文字列を半角変換 (ATOK8の機能)

(次ページへ続く)

(前ページから)

キ ー 名	段 階			機 能
	I	II	III	
f・9	○	○	○	入力した文字列を無変換 (ATOK8の機能)
f・10	-	-	-	
SHIFT+f・6	△	△	○	部首変換 (ATOK8の機能)
SHIFT+f・7	-	-	-	
SHIFT+f・8	△	△	○	辞書の変更 (ATOK8の機能)
SHIFT+f・9	-	-	-	
SHIFT+f・10	△	△	○	ATOK8のメニュー (ATOK8の機能)
CTRL+f・6	-	-	-	
CTRL+f・7	-	-	-	
CTRL+f・8	-	-	-	
CTRL+f・9	△	△	○	固定入力切替 (ATOK8の機能)
CTRL+f・10	△	△	○	句読点モード切替 (ATOK8の機能)
NFER	△	△	○	半角無変換固定入力 (ATOK8の機能)
SHIFT+NFER+ NFER	△	△	○	全角・半角無変換固定入力の切替 (ATOK8の機能)
CTRL+NFER	△	△	○	全角・半角カタカナ/全角ひらがな固定入力切替
STOP, COPY, TAB ROLL UP, ROLL DOWN HOME CLR, HELP vf・1~vf・5	-	-	-	

③ 変換中（入力した文字列の変換を行っている状態）

キ ー 名	段 階			機 能
	I	II	III	
スペース	○	○	○	変換・次候補に変換（ATOK8の機能）
XFER	△	△	○	変換・次候補の表示（ATOK8の機能）
SHIFT+XFER	△	△	○	前候補の表示（ATOK8の機能）
CTRL+XFER	-	-	-	
ESC	○	○	○	未変換の文字列を全て消去し未入力に戻る （ATOK8の機能）
BS、INS	○	○	○	変換を解除し文字入力に戻る（ATOK8の機能）
DEL	-	-	-	
SHIFT+ESC, BS, INS, DEL CTRL+BS, INS	-	-	-	
CTRL+DEL	△	△	○	水色反転の部分が単語の場合、その単語を削除 （ATOK8の機能）
↑	○	○	○	前候補の表示（ATOK8の機能）
↓	○	○	○	水色反転している部分を確定（ATOK8の機能）
←	○	○	○	変換する文字（反転する）を1文字左に移動 （ATOK8の機能）
→	○	○	○	変換する文字（反転する）を1文字右に移動 （ATOK8の機能）
SHIFT+←	△	△	○	水色反転の部分を1文節左へ移動（ATOK8の機能）
SHIFT+→	△	△	○	水色反転の部分を1文節右へ移動（ATOK8の機能）
SHIFT+↑, ↓	-	-	-	
CTRL+←	△	△	○	水色反転の部分を先頭の文節へ移動（ATOK8の機能）
CTRL+→	△	△	○	水色反転の部分を最終の文節へ移動（ATOK8の機能）
CTRL+↑, ↓	-	-	-	
リターン	△	△	○	表示されている内容で全て確定（ATOK8の機能）
ROLL UP	△	△	○	変換した文字列のうち先頭の1文字のみ確定 （ATOK8の機能）
ROLL DOWN	△	△	○	変換した文字列のうち最後の1文字のみ確定 （ATOK8の機能）
数字（1, 2, 3, 4…）	○	○	○	変換候補が表示されているとき、指定の候補を確定 （ATOK8の機能）
f・1～f・5	△	△	○	辞書1～5を使用した変換（ATOK8の機能）
SHIFT+f・1～f・5	△	△	○	辞書6～0を使用した変換（ATOK8の機能）

（次ページへ続く）

(前ページから)

キ ー 名	段 階			機 能
	I	II	III	
f・6	○	○	○	反転部をひらがな変換 (ATOK8の機能)
f・7	○	○	○	反転部をカタカナ変換 (ATOK8の機能)
f・8	○	○	○	反転部を半角変換 (ATOK8の機能)
f・9	○	○	○	反転部を無変換 (ATOK8の機能)
f・10	-	-	-	
SHIFT+f・6	△	△	○	部首変換 (ATOK8の機能)
SHIFT+f・7	-	-	-	
SHIFT+f・8	△	△	○	辞書の変更 (ATOK8の機能)
SHIFT+f・9	-	-	-	
SHIFT+f・10	△	△	○	ATOK8のメニュー (ATOK8の機能)
CTRL+f・6, f・7, f・8	-	-	-	
CTRL+f・9	△	△	○	固定入力切替 (ATOK8の機能)
CTRL+f・10	△	△	○	句読点モード切替 (ATOK8の機能)
カナ	○	○	○	ローマ字入力とカナ入力の切替 (変換には影響しない) (ATOK8の機能)
NFER	△	△	○	半角無変換固定入力 (ATOK8の機能)
SHIFT+NFER	△	△	○	全角・半角無変換固定入力の切替 (ATOK8の機能)
CTRL+NFER	△	△	○	全角・半角カタカナ/全角ひらがな固定入力切替 (ATOK8の機能)
STOP, COPY, TAB HOME CLR, HELP vf・1~vf・5	-	-	-	

(3) コマンド選択モード

キ ー 名	段 階			機 能
	I	II	III	
↑↓←→	○	○	○	カーソルの移動
SHIFT + ↑↓←→	△	△		
CTRL + ↑↓←→	△	△		
スペース	○	○	○	「→」キーと同じ機能
SHIFT + スペース	△	△		
CTRL + スペース	△	△		
BS	○	○	○	「←」キーと同じ機能
SHIFT + BS	△	△		
CTRL + BS	△	△		
リターン	○	○	○	コマンドの実行開始
SHIFT + リターン	-	-	-	
CTRL + リターン	-	-	-	
アルファベット (A, B, C・・・)	○	○	○	コマンドの選択・実行開始
SHIFT + アルファベット	△	△		
CTRL + アルファベット	△	△		
カナ	○	○	○	ローマ字入力とカナ入力の切替 (ハードウェアの機能) (コマンドの選択には影響しない)
ESC SHIFT + ESC INS, DEL SHIFT + INS, DEL CTRL + INS, DEL f・1～f・10 SHIFT + f・1～f・10 CTRL + f・1～f・10 vf・1～vf・5 SHIFT + vf・1～vf・5 CTRL + vf・1～vf・5 TAB SHIFT + TAB CTRL + TAB STOP, COPY ROLL UP, ROLL DOWN XFER, NFER SHIFT + XFER, NFER CTRL + XFER, NFER HOME CLR, HELP SHIFT + HOME CLR HELP CTRL + HOME CLR HELP	-	-	-	